









Игра “пазл”

Схема возможных переходов между экранами
в игре "Пазлы"



Экран "пазл" - 14 шт

-  - если полностью собраны пазлы на всех 14 экранах "пазл" ,независимо от числа элементов ,на которые рабит пазл
-  - экраны "пазл" № 1,2,3 - бесплатные, экраны с 4 по 14 - платные (переход на оплату в AppStore)
-  - экраны "число элементов" 2x2 , 3x3 с прямоугольными элементами и 2x2 со сложными элементами - бесплатные
-  - экраны "число элементов" 4x4 ,5x5 с прямоугольными элементами и 3x3,4x4,5x5 со сложными элементами - платные (переход на оплату в AppStore)
-  -переход осуществляется только если выполнены условия 
-  - возможные пернходы между экранами

Так же на экране " выбор пазла" должна быть кнопка "Покупка всего контента " с переходом на оплату в AppStore

Иконка на рабочем столе устройства



Экран

“Приветствие”

- После нажатия на иконку на рабочем столе устройства появляется экран “Приветствие”
- Сначала появляется картинка с дверью с персонажами за ней (как у нас в книге), все элементы экрана “Приветствие” не активны , но изображение собрано не полностью , появляются кусочки пазлов , которые заполняют изображение , картинка становится полностью собранной, сверху спускаются облачка с бенефитами , появляется иконка “ Начать “. Все элементы экрана “Приветствие” становятся активными
- Постоянно звучит детская музыка , по умолчанию звук включен
- Выключение или включение музыки на любом из экранов приводит к аналогичному состоянию на остальных экранах игры
- Кусочки пазла при установки на свои места издает звук
- “Тап” по иконкам экрана “ Приветствие “ сопровождается звуком
- На экране “ Приветствие” располагаются иконки
- - иконка “ Начать”- переход к следующему экрану
- - иконка “ Включить –выключить звук “
- - иконка “ AppStore “ – переход на нашу страничку в AppStore к нашей полной коллекции игр (если это возможно)
- - иконка “ Диплом “ - не активна , становится активной , если собраны пазлы на всех 14 экранах “пазл”, “ тап “ по иконке приводит к переходу на
- экран “ Диплом “
- Нажатие иконок сопровождается звуком и визуальной имитацией нажатия
- На экране “ Приветствие” располагается плашка с названием компании “ Солнышко –Арт “ , “тап “ по которой приводит к переходу на наш сайт
- “Тап” по иконке “ Начать “ приводит к переходу на экран “ Выбор пазла “
- Экран “ Приветствие “ должен масштабироваться под различные размеры экранов планшетов и телефонов Apple
- Расположение экрана “ Приветствие” горизонтальное , экран “приветствие ” должен поворачиваться на 180 градусов



плашка перехода на наш сайт

облачка с бенефитами

начать

кусочки пазлов

включить выключить звук

диплом

AppStore

Экран “Выбор пазла”

- На экране “ Выбор пазла “ осуществляется выбор одного из 14 изображений собираемых пазлов
- Первоначальное состояние экрана “ Выбор пазла “ - видны 2 изображения собираемых пазлов ,доступ к остальным
- 12-ти осуществляется путем плавного скролинга влево – вправо и изображений собираемых пазов
- “Тап “ на изображении пазла приводит к переходу на экран “ Число элементов “
- На экране “ Выбор пазла “ располагаются
- - иконка “ переход на предыдущий экран “ (экран “Приветствие “)
- - иконка “ включить выключить звук “ – по умолчанию звук включен
- - плашка с названием компании “ Солнышко –Арт “ , “тап “ по которой приводит к переходу на наш сайт
- Изображения собираемых пазлов № 1,2,3 – бесплатные ,”тап “ по ним приводит к переходу на экран “ Число элементов “
- Изображения собираемых пазлов с 4 по 14 – платные ,на них висит замочек
- После “ тапа “ на платном изображении на экране “Выбор пазла “ появляется плашка “Родительский контроль “, все элементы экрана “Выбор пазла “ неактивны
- На плашке “Родительский контроль “ располагаются
- - произвольное математическое выражение ,например $2 \times 6 =$
- - четыре кнопки с ответами , например 5,10 ,6,12
- - иконка с крестиком ,”тап “ приводит к исчезновению плашки “Родительский контроль “
- Каждый раз ,когда появляется плашка “Родительский контроль “ , математическое выражение и ответы на ней разные
- “Тап “ по неправильному ответу приводит к исчезновению плашки “Родительский контроль” , все элементы экрана
- “Выбор пазла “ становятся активными , можно продолжать ,платные изображения пазлов остаются заблокированными
- “Тап “ по правильному ответу приводит к переходу на оплату в AppStore с последующей разблокировкой всего контента
- Нажатие иконок сопровождается звуком и визуальной имитацией нажатия
- Постоянно звучит детская музыка , по умолчанию звук включен
- Экран “Выбор пазла “ должен масштабироваться под различные размеры экранов планшетов и телефонов Apple
- Расположение экрана “Выбор пазла “ горизонтальное ,экран “Выбор пазла “ должен поворачиваться на 180 градусов

переход на предыдущий экран

включить выключить звук



изображения собираемых пазлов

плашка перехода на наш сайт

платные изображения

AppStore

Экран

“ Число элементов ”

- На экране “Число элементов” осуществляется выбор одного из изображений числа элементов на которые разбиты собираемые пазлы
- Первоначальное состояние экрана “Число элементов” - видны 2 изображения собираемых пазлов ,доступ к остальным
- осуществляется путем плавного скроллинга влево – вправо и изображений собираемых пазов
- “Тап “ на изображении пазла приводит к переходу на экран “ Пазл“
- На экране “Число элементов” располагаются
- - иконка “ переход на предыдущий экран “ (экран “Выбор пазла “)
- - иконка “ включить выключить звук “ – по умолчанию звук включен
- - плашка с названием компании “ Солнышко –Арт “ , “тап “ по которой приводит к переходу на наш сайт
- Изображения числа элементов собираемого пазла 2x2 ,3x3 , с прямоугольными элементами и 2x2 со сложными элементами – бесплатные ,”тап “ по ним приводит к переходу на экран “ Пазл“
- Изображения числа элементов собираемых пазлов 4x4 ,5x5 с прямоугольными элементами и 3x3 ,4x4 ,5x5 со сложными элементами – платные ,на них висит замочек
- После “ тапа “ на платном изображении на экране “Число элементов“ появляется плашка “Родительский контроль “ , все элементы экрана “Число элементов“ неактивны
- На плашке “Родительский контроль “ располагаются
- - произвольное математическое выражение ,например $2 \times 6 =$
- - четыре кнопки с ответами , например 5,10 ,6,12
- - иконка с крестиком ,”тап “ приводит к исчезновению плашки “Родительский контроль “
- Каждый раз ,когда появляется плашка “Родительский контроль “ , математическое выражение и ответы на ней разные
- “Тап “ по неправильному ответу приводит к исчезновению плашки “Родительский контроль” , все элементы экрана “Число элементов“ становятся активными , можно продолжать ,платные изображения пазлов остаются заблокированными
- “Тап “ по правильному ответу приводит к переходу на оплату в AppStore с последующей разблокировкой всего контента
- Нажатие иконок сопровождается звуком и визуальной имитацией нажатия
- Постоянно звучит детская музыка , по умолчанию звук включен
- Экран “Число элементов“ должен масштабироваться под различные размеры экранов планшетов и телефонов Apple
- Расположение экрана “Число элементов” горизонтальное ,экран “Число элементов” должен поворачиваться на 180 градусов

изображения числа элементов
собираемого пазла

плашка перехода на наш сайт

переход на предыдущий экран



платные
изображения

включить выключить звук

AppStore

Экран “пазл”

- На экране “ пазл ” располагаются следующие элементы
- 1. Фон под областью “ пазл ” , постоянный для всех слайдов
- 2. Область “ пазл ” - поле с изображением персонажа ,которое разбивается на элементы пазла
- Область “ пазл ” может делиться на следующее количество элементов
- 2x2 , 3x3 , 4x4 , 5x5 – прямоугольные элементы
- 2x2 , 3x3 , 4x4 , 5x5 - сложные элементы
- Выбор количества элементов области “ пазл “ происходит на предыдущем экране “Число элементов”
- 3. Иконка “закончить и выйти на экран с выбором персонажей “ , полностью или не полностью собранный пазл остается в памяти устройства ,можно продолжить позже
- 4. Иконка “выключить – включить звук”
- 5. Иконка “включить –выключить полупрозрачное изображение персонажа в области “ пазл “
- 6 Иконка “ включить – выключить линии границ элементов пазла в области “пазл”
- 7. Иконка “ начать заново” , при нажатии на которую появляется вопрос “ Начать заново ?” с двумя иконками “Галочка” – да ,”Крестик “ – нет
- Если нажата “Галочка” вопрос исчезает ,область “пазл “ переходит в своё первоначальное состояние ,те становится пустой , все элементы пазла появляются в области “Накопитель “ Если нажат “ крестик” вопрос исчезает ,ничего не происходит , можно собирать пазл дальше
- 8. Область “Накопитель “ – в ней располагаются элементы пазла В области “Накопитель “ одновременно видны не больше пяти элементов
- Доступ к остальным элементам пазла осуществляется “тапом “ по элементам пазла в области “Накопитель “ и перетаскивания его вверх или вниз в области “Накопитель” - осуществляется “прокрутка” вверх или вниз всех элементов в области “Накопитель “
- При нажатии на элементы пазла в области “Накопитель “ вокруг нажатого элемента появляется контур выделения, элемент увеличивается на 15 % . При перетаскивании элементов пазла по экрану ,контур пропадает ,а размер самого элемента становится таким как в области “пазл” , те увеличивается или уменьшается ,в зависимости от размеров элементов в области “пазл” Если элемент пазла перетащен на правильное место в области “пазл “ он остается на этом месте ,раздается приветственный звук . При попытке перетащить и опустить элемент пазла в любое другое место экрана раздается неприятный звук и элемент по кратчайшему расстоянию возвращается на место в область “Накопитель” ,откуда он был перетащен.
- 9. Иконка с надписью “ Знаешь ли ты что ...” при нажатии на которую ,например , сверху спускается наше облачко на ниточках с интересным фактом ,все элементы экрана “ пазл “ неактивны На облачке иконка с крестиком, при нажатии оно поднимается ,можно продолжать
- 10. Плашка с текстовыми задачей и вопросом (как у нас в книгах)
- Как только область “пазл “ полностью заполнена всеми элементами пазла ,те пазл собран ,линии границ элементов пропадают ,звучат аплодисменты ,спускается облачко на ниточках с надписью умничка ,летят пузырьки , все элементы экрана “ пазл “ неактивны. При нажатии на иконку с крестиком на облачке ,оно поднимается , пузырьки пропадают - можно продолжать .
- Начальное состояние экрана “пазл “ – все элементы на своих местах и не активны ,область “ пазл “ полностью заполнена ,мы видим конечное изображение персонажа. На области “ пазл “ – расположена иконка “Старт “ ,при нажатии на которую она пропадает , изображение персонажа становится полупрозрачным ,появляются линии границ элементов пазла , можно собирать пазл. Это нужно ,чтобы ребенок рассмотрел картинку и выполнил задание мамой
- Детская фоновая музыка звучит постоянно , если не отключен звук
- Выключение или включение музыки на любом из экранов приводит к аналогичному состоянию на остальных экранах игры
- При заполнении 25% , 50% , 75 % области “ пазл “ звучит приятный женский голос – “Молодец, продолжай дальше “ , “Здорово , ты очень стараешься “ , “ У тебя отлично получается “ (выбор приветствия происходит случайным образом)
- Нажатие иконок сопровождается звуком и визуальной имитацией нажатия
- Экран “ пазл “ должен масштабироваться под различные размеры экранов планшетов и телефонов Apple
- Расположение экрана “ пазл” горизонтальное ,экран “пазл” должен поворачиваться на 180 градусов

облачко "Знаешь ли ты что .."

Собери картинку с паровозиком
сколько у него глаз?

Знаешь ли ты что...

закончить и выйти на экран
с выбором персонажей



включить –выключить
полупрозрачное изображение
персонажа в области "пазл"




включить – выключить
линии границ
элементов пазла в области "пазл"



начать заново



включить выключить звук




Область "пазл"

старт

элементы пазла

Собери картинку с паровозиком
сколько у него глаз?

Знаешь ли ты что...



Собери картинку с паровозиком
сколько у него глаз?

Знаешь ли ты что...




Экран “Диплом”

- Переход на экран “ Диплом “ осуществляется
- - автоматически ,после того как собраны все 14 пазлов на экранах “пазл “
- - вручную ,”тапом “ по иконке “Диплом “ на экране “ Приветствие “ , если собраны все 14 пазлов на экранах “пазл “
- При переходе на экран “ Диплом “ появляется изображение диплома , в течении 5 секунд звучат бурные аплодисменты , идёт салют .
- Фоновая детская музыка играет постоянно, если звук включен
- На экране “ Диплом “ располагаются
- - иконка “ переход на экран “ Приветствие “
- - иконка “выключить – включить звук”
- - плашка с названием компании “ Солнышко –Арт “ , “тап “ по которой приводит к переходу на наш сайт
- Иконки всегда активны
- Нажатие иконок сопровождается звуком и визуальной имитацией нажатия
- Экран “ Диплом “ должен масштабироваться под различные размеры экранов планшетов и телефонов Apple
- Расположение экрана “Диплом” горизонтальное ,экран “Диплом” должен поворачиваться на 180 градусов

плашка перехода на наш сайт

переход на экран " приветствие"

салют



включить выключить звук

