

ЭКРАН ЗАГРУЗКИ. Происходит запуск приложения, пользователь попадает на стартовый экран, выполняется загрузка первоначального интерфейса, пользователь видит перед собой экран загрузки.

ЭКРАНЫ INFO SCREEN И CARD GAME

- A. Если пользователь открывает приложение в первый раз за все время: после загрузки приложения пользователь переходит на экраны с информацией об игре «Info Screen». Пользователь может пролистывать экраны, нажимая на стрелки по бокам. Также окно можно закрыть на крестик в верхнем левом углу. На последнем экране info screen окно закрывается при нажатии на экран. После закрытия инфо экранов, открывается дневной бонус «CARD GAME». Данное окно открывается 1 раз в сутки. При нажатии на выпавший бонус он сразу начисляется к балансу.
- B. Если пользователь открывает приложение первый раз за день(но ранее уже играл в другой день): экраны с информацией не показываются, сразу открывается дневной бонус «CARD GAME». Данное окно открывается 1 раз в сутки. Если пользователь угадал карту, то к балансу добавляется 1000.
- C. Если пользователь открывает приложение повторно в один день: пользователь переходит на экран со слотами.

Экраны с информацией можно открыть на кнопку info на игровом поле.

CARD GAME

Пользователь выбирает одну из карт (слева или справа), затем карта посередине начинает меняться поочередно на карты слева и справа. Затем пользователь нажимает на середину и карты останавливаются. Если выпадает та же карта, которую пользователь выбрал в начале, то к балансу начисляется 1000.

СЛОТЫ. Далее пользователь переходит на экран со слотами.

- Выбор ставки. В поле credit указывается стартовая сумма 10 000 (по умолчанию). В поле bet по умолчанию 100. Max - 200. Ставка может уменьшаться, увеличиваться на 20. Т.е. выглядеть как 200, 180, 160 и т.д. После выбора ставки пользователь может начать крутить барабаны.
- При нажатии кнопки SPIN происходит списание с баланса суммы ставки и происходит вращение барабанов. После нажатия на SPIN все элементы на экране становятся неактивными. Продолжительность вращения рандомная (от 1 до 5 сек). Барабаны останавливаются последовательно слева направо.

Если выигрыша нет, то все кнопки доступны, можно крутить дальше.

Если есть выигрышные комбинации:

1. Становятся активными 2 кнопки: кнопка spin меняется на кнопку take. Также анимируются линии с выигрышными комбинациями. Сумма выигрыша = размер ставки / количество линий
2. Выигрыш появляется в поле WIN.
3. Если нажали кнопку take, то выигрыш добавляется к основному балансу, поле win = 0, все кнопки становятся активными, take меняется обратно на pin.

МЕНЮ. При входе в меню пользователь может открыть политику конфиденциальности и условия использования.

Необходимо использовать звуки, которые мы подобрали для приложения. Если каких-то звуков не хватает, можно добавить на свое усмотрение либо написать мне.